

burda

style

special 3/2019

«Мода для полных» весна–лето

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

401 Блуза ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Длина по спинке ок. 65 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно 2,00–2,00–2,00–2,00–2,05–2,05 м шириной 140 см; флизелин G 785; эластичная лента 0,45–0,45–0,45–0,45–0,50–0,50 м шириной 3 см; репсовая лента 0,60–0,60–0,60–0,60–0,65–0,65–0,65 м шириной 3,5 см.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На деталях 1, 2 и 3 линии строчек для кулиски вычерчены для размера 44. Для остальных размеров эти линии вычертить заново на такую же ширину. Детали бумажной выкройки наложить на льняное полотно и приколоть.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см.


Раскрой:

- | | |
|--------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Рукав | 2х |
| 4 Волан рукава | 2х |


Прокладка: прокладкой дублировать цельнокроеную обтачку горловины переда и спинки до линии сгиба.

Пошив:

■ На передке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.



Детали 1–4



■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 1). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ **Швы рукавов.** На рукавах выполнить швы (контрольная метка 2). На воланах рукавов стачать короткие срезы (контрольная метка 3). Припуски швов обметать и разутюжить. Воланы притачать к нижним срезам рукавов, совместив швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вверх. Рукава отстрочить с лицевой стороны вдоль швов притачивания воланов близко к швам. Припуски на подгибку низа воланов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до половины ширины и застрочить.

■ Каждый рукав вколоть в пройму переда и спинки (контрольные метки 4 и 5). Рукав втачать, начав строчку на спинке у линии сгиба


цельнокроеной обтачки для вдевания эластичной ленты. Припуски шва обметать вместе (на спинке только до линии сгиба) и заутюжить на рукав до начала скручивания.

■ Цельнокроенные обтачки срезов горловины и верхних срезов рукавов заутюжить на изнаночную сторону по линиям сгибов. Припуски по внутренним срезам обтачек заутюжить на изнаночную сторону. Обтачки застрочить по разметке.

■ От эластичной ленты отрезать два отрезка длиной по 20,5–21–21,5–22–22,5–23 см. Каждый отрезок вдевать в кулиску рукава. Концы эластичной ленты приколоть к шву втачивания рукава, длина эластичной кулиски в готовом виде составляет 17,5–18–18,5–19–19,5–20 см. Концы эластичной ленты притачать спереди и сзади, проложив строчки в шов втачивания рукава.

■ Припуск на подгибку низа блузы заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до половины ширины и застрочить.

■ Для бретелей репсовую ленту разрезать на два равных отрезка. Один конец каждого отрезка заутюжить на 1,5 см. Заутюженный конец отрезка репсовой ленты приколоть к горловине переда с изнаночной стороны по разметке между швом втачивания рукава и поперечной меткой, заутюженный конец отрезка ленты при этом лежит на внутреннем крае цельнокроеной обтачки. Ленту притачать, проложив строчки по линии строчки обтачки и вдоль горловины близко к краю. Другие концы лент приколоть таким же образом к горловине спинки с изнаночной стороны по разметке. Длину бретелей отрегулировать при примерке. Концы лент притачать к спинке, как и к передку.



План раскладки

Льняное полотно шириной 140 см

Льняное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.